




Inicializacija pametne kartice DATAKEY 330


Ob inicializaciji pametne kartice določimo njene parametre in ponovno nastavimo geslo za njeno aktivacijo. Inicializacijo običajno naredimo, če smo pozabili geslo za aktivacijo pametne kartice. Inicializacijo izvedemo samo za pametne kartice DATAKEY 330.

OPOZORILA: Ob inicializaciji se vsebina pametne kartice zbriše – digitalna potrdila in zasebni ključi se nepovratno izgubijo!


Inicializacijo naj uporabniki izvedejo samo v izjemnih okoliščinah po navodilu Storitvenega centra ali osebja overitelja digitalnih potrdil.



Zaženite program SafeNet Authentication Client, Tools (Start, All Programs, SafeNet, SafeNet Authentication Client, SafeNet Authentication Client Tools ali z dvojnim klikom po ikoni  ali desnim klikom po ikoni  nato izberite Tools).

Izberite čitalec z vstavljeno pametno kartico, nato kliknete na ikono , "Advanced View":




Odpre se nov pogled:




S klikom na plus  ali minus  razširjamo in zožujemo pogled. Razširite pogled tako, da bo vidno čim več podatkov. Iz slike je razvidno, da imamo pametno kartico z imenom "SIMOD-PKI pametna kartica". Predefinirana imena pametnih kartic DATAKEY so tudi "Token" ali "Dkccos 6.0 Token" ali kaj drugega.

Kartico inicializirate tako, da kliknete na ikono "Initialize Token":



Prikaže se opozorilo, da bo vsebina pametne kartice izbrisana. Potrebno je spremeniti način inicilazacije na • *Configure all initialization setting and policies*, nato kliknite »«Next»>:



Odpre se okno za določitev gesla:

Initialize Token - Password Settings

SafeNet Authentication Client

gemalto
security to be free

Token Name: SIMOD-PKI pametna kartica

Create Token Password

New Token Password: [masked]

Confirm Password: [masked]

Logon retries before token is locked: 10

Token password must be changed on first logon

Create Administrator Password:

Create Administrator Password: [empty]

Confirm Password: [empty]

Logon retries before token is locked: 10

Current Language: SL

< Back Next > Finish Cancel

V polju "Token Name:" lahko spremenite ime pametne kartice; predlagamo vaše ime in priimek, a brez uporabe šumnikov.

V polje "New Token Password:" vnesite geslo, ki ga boste uporabljali za aktivacijo pametne kartice. Izbiro gesla potrdite v polju "Confirm Password:". Uporabniško geslo mora zadostiti zahtevam:

- dolžina mora biti od 8 do 20 znakov,
- vsebovati mora vsaj eno veliko in eno malo črko,
- vsebovati mora vsaj eno število in vsaj en znak.

Predlagamo, da ne spreminjate izbire pred "Token Password must be changed on first logon". Nato lahko kliknete »Finish«, če pa želite pregledati ali spremeniti nastavitve kvalitete gesla, kliknete "Next >".

V oknu z nastavitvami kvalitete gesla ne zmanjšujte zahtev za geslo, kliknite »Finish«:

Initialize Token - Password Quality Settings

SafeNet Authentication Client

gemalto
security to be free

Enforce password quality settings (recommended)

Minimum length (characters): 8

Maximum length (characters): 16

Minimum usage period (days): 0

Maximum usage period (days): 0

Expiration warning period (days): 0

History size: 10

Maximum consecutive repetitions: 0

Must meet complexity requirements: Manual


Manual Complexity Rules

Upper-case letters: Mandatory Numerals: Mandatory


Lower-case letters: Mandatory Special characters: Mandatory

< Back Next > Finish Cancel


Sledi opozorilo, da bo inicializacija izbrisala vsebino pametne kartice. Potrdite z »OK«:



Počakajte, da se izvede postopek inicializacije. Potek je predstavljen z indikatorjem:



Po uspešni inicializaciji se pojavi obvestilo: "Token initialization successfully.", ki ga potrdimo z na »OK«:



Pametna kartica je pripravljena za prevzem digitalnega potrdila.